

DigiPOS — упутство за конфигурацију (ЕСИР)

С.О.К. доо Краљево · јул 2026.




С.О.К. DigiPOS

Званично писмо: српска ћирилица

Конфигурација

Након инсталације, програм се покреће преко **`start.bat`** (или иконе на радној површини). **Конфигурацију** након инсталације на даљину (<https://digi-knjigovodstvo.rs/esir-setup/>) власник може да заврши сам у **првом подешавању** (фирма → ПФР → штампач). С.О.К. или овлашћени инсталатер помажу по Уговору кад треба увоз шифарника, В-ПФР сертификат на диск или напредна подешавања.

- Отворите администрацију: **http://localhost:3000/admin**
- Пријавите се PIN-ом администратора (почетни PIN **1234** — одмах променити).



Пријава у администрацију

- Изаберите картицу **Подешавања**. Попуните потребне податке и кликните **Сачувај**.

Подешавања — основна конфигурација

Поље

Режим рада (инсталација)

Тип објекта (приказ)

Власник

Објекат

ЕСИР број

LPFR адреса

V-ПФР адреса

LPFR PIN / ПАК

V-ПФР PFX (опционо)

Фискални штампач

• После чувања, каса и админ **аутоматски проверавају везу** са ПФР-ом (црвена трака ако не успе; клик = поновни покушај). Ручни тест: **Провери LPFR**. Ако веза није успостављена — исправите адресу/PIN/сертификат; продаја се не наставља док веза не буде исправна.

Прво повезивање са ПФР-ом (аутоматски синхронизација)

Чим је веза са ПФР-ом успешна (прва пријава / први успешан `GET /api/lpfr/status`),

DigiPOS **одмах** преузима:

Шта

Извор

Локално

Шта унети

Један од три: (1) самостални, (2) ERP у облаку — стална конекција, (3) ERP на захтев — види техничко §1.1

`restoran` или `prodavnica` — у сва три режима Фирма (обвезник) — након повезивања са ПФР-ом поља се допуњују аутоматски (види доле)

Продајно место

Уграђен у апликацију: 1614/2.0 (регистар ПУ) — види се у подешавањима, **не може се мењати**

URL Л-ПФР API v3 са / на крају, или `DEMO` за обуку/тест

URL В-ПФР API v3 — **ако је попуњена** (уз PFX), има **предност** над Л-ПФР

PIN за Л-ПФР, или ПАК за В-ПФР дигитални сертификат

Путања до клијентског сертификата

Тачно име Windows штампача (било који драјвер), `FILE` (проба у `prints\`) или `NONE`

Пореске стопе и фискалне ознаке

Назив обвезника, ПИБ, назив објекта, адреса / место

currentTaxRates из /status

поља из /status или, ако их тамо нема, из одговора на први потписани рачун

мапа ERP група → ознака (tax_labels)

vlasnik / objekti (приказ у Admin)


DigiPOS не измишља стопе ни податке обвезника — само оно што врати ПФР (или DEMO симулатор).

Касније у **Подешавањима** / шифарнику можете локално исправити приказ (мапе стопа, назив фирме...). То не мења садржај фискалног исечка:

На фискалном исечку иду само подаци које врати ПФР у одговору на рачун (ПИБ, назив, објекат, адреса, стопе, QR...). Локална измена у Admin-у служи за приказ и рад програма, не за заглавље исечка.

• **Шифарник пореских стопа** — после првог синхронизација-а мапе су већ попуњене. По потреби ручно: **Преузми стопе са ПФР-а** → проверите ERP група ↔ ознака → **Сачувај**.

• **Корисници** — промените PIN 1234, додајте запослене (име, PIN, улога).



Корисници

• **Артикли** — цене, баркод (GTIN), пореска група, јединица мере.

Ресторан: по потреби **Столови**.

Промена цене (самостални)

У режиму **Самостални** (без ERP-а):

• Админ → **Артикли** → изаберите артикал.

• Поље **Малопродајна цена** — унесите нову цену (поље је изменљиво само у самостални).

• **Сачувај**.

У режимима са ERP-ом (стална веза / на захтев) цене се мењају у ERP-у / нивелацијом — на каси су само за читање.

Тиме је **основна конфигурација завршена**. Даљи рад касира / конобара описан је у **корисничком упутству**.

Три режима рада (нагласак)

#

Режим

Када се бира

1	Самостални	Почетни setup „Покрени самостални“ / SQLite — без ERP-а; инсталација и употреба и на мобилном телефону (PWA + В-ПФР)
2	ERP у облаку — стална конекција	Каса ↔ ERP у облаку стално; офлајн само кад нема везе
3	ERP на захтев	Подешавања → Синхронизација са централом — синхронизација кад се затражи

Фискални захтеви (ПФР, стопе, рачуни) **исти** су у сва три режима.

Самостални на мобилном телефону

После инсталације сервера и уноса **В-ПФР** параметара:

- На телефону отворите адресу касе у прегледачу.
- **Додај на почетни екран** (PWA).
- Радите наплату / аванс / копију као на рачунару — веза ка В-ПФР преко Wi-Fi или мобилног интернета.

Самостална инсталација на iPhone-у није могућа. Сервер (Node + SQLite + PFX) се не инсталира на iPhone. iPhone је само каса (Safari PWA); сервер је на РС или у облаку.

На Android-у је могућ и Termux (сервер на телефону). Детаљи: упутство за инсталацију.

Детаљни кораци: **Упутство за инсталацију** → одељак „Самостални на мобилном телефону“.

С.О.К. доо Краљево · DigiPOS · упутство за конфигурацију (ЕСИР) Технички детаљи API:
docs/ESIR-TEHNICKO-UPUTSTVO.md